p.41/ 89　スリットネックウォーマー　★

● 略語
表 0 ＝表目で 0 目編む
PM ＝マーカーつけ位置

● クリップマーカー（段数リング）、マーカー（目数リング）を用意します。文章ではマーカーを基点に編み方の解説がされています

1 〈1 段め〉10 号針を持っている場合は 10 号針 1 本で、なければ 9 号針 1 本できつくならないように、指にかける作り目（他の作り目でも良い）で 102 目作る。

2 〈2 段め〉作り目をねじらないように平らに置いて確認をして輪にして、9 号針で裏 102、（ガーター 1 山編めた）。40 段までは表側を見て編む。1 目めにマーカーをつける（PM）。

3 〈3、4 段め〉表 102。

4 〈5 ～ 8 段め〉（表 1、裏 4、表 1）を 17 回くり返す。102 目。

5 〈9、10 段め〉**3** と同じ。102 目。

6 〈11 ～ 14 段め〉（裏 2、表 2、裏 2）を 17 回くり返す。102 目。

7 〈15、16 段め〉**3** と同じ。102 目。

8 〈17 ～ 20 段め〉**4** と同じ。

9 〈21、22 段め〉**3** と同じ。

10 〈23 ～ 26 段め〉**6** と同じ。

11 〈27、28 段め〉**3** と同じ。

12 〈29 ～ 32 段め〉**4** と同じ。

13 〈33、34 段め〉**3** と同じ。

14 〈35 ～ 38 段め〉**6** と同じ。

15 〈39 段め〉**3** と同じ。

16 〈40 段め〉表 101。

17 〈2 目ゴム　1 段め〉立ち上がりを 1 目右に移動して（PM）、表 102、1 目めと 2 目めを手前に倒して前段の目を拾い 2 目編む。104 目。

18 〈2 段め〉裏に返して、裏 3、（表 2、裏 2）を 24 回くり返す。表 2、裏 3。104 目。

19 〈3 段め〉表に返して、表 3、（裏 2、表 2）を 24 回くり返す。裏 2、表 3。104 目。

20 〈4 ～ 20 段め〉裏の段は、**18** と同じ。表の段は **19** と同じ。

21 止める段は止めがきつくならないように 10 号針で、表目 2 目編み、1 目めをかぶせる。次の目を表目で編み、1 目かぶせる。次の目を裏目で編み、1 目かぶせる。次の目を裏目で編み、1 目かぶせる。続けて表目のところは表目で編み、裏目のところは裏目で編んで、1 目ずつかぶせて、最後の針にかかっている目に終わりの糸を 10㎝ぐらい引き出して切る。裏側に糸始末をする。かぎ針で引き抜いて止める時は、7/0 号のかぎ針で、1 目めに手前から針を入れて糸をかけて引き抜く。2 目めに 1 目めと同様に針を入れて糸をかけて、針にかかっている目を一緒に引き抜く。3 目めも 2 目めと同じ。裏目は裏から針を入れて糸をかけて針にかかっている目を一緒に引き抜く。最後の目まで引き抜いて止めたら、針にかかっている目に終わりの糸を 10cm ぐらい引き出して切る。裏側に糸始末をする。